Installatie nieuwe Wise cliënt

De Getdown installatie van Wise installeert de cliënt inclusief een dedicated Java versie. Er is dus geen aparte Java installatie op de PC nodig, maar het kan wel (bijvoorbeeld omdat andere programma's Java gebruiken).

Na de installatie worden de updates van de cliënt automatisch opgehaald.

Ga naar: http://www.bicat.com/dbos/bnd

Kies voor uitvoeren / sla het bestand op

Er kan een melding komen dat het bestand niet veilig is; als je in de map downloads kijkt staat het bestand er wel

Setup wiseClient dBos 1.0.5 bnd (2)	.exe wordt niet vaak gedownload en is mogelijk so	hadelijk voor uw	computer.		:
•			Verwijderen	Uitvoeren	Downloads weergeven
Voer de setup uit 🎮 wiseClient dBos Setup - Bib	lionet Drenthe - v1.0.5		×		
	Welkom bij de wiseClier dBos-installatiewizard	nt systeem install bassingen af te aakt het moge ken zonder uw	eren. : sluiten lijk /		
	Volgen	d <mark>e > A</mark> n	nuleren		
MiseClient dBos Setup - Bib	ionet Drenthe - v1.0.5		×		
Installatielocatie kiezen Kies de map waarin u wiseClien	t dBos wilt installeren.				
Setup zal wiseClient dBos in de dBos in een andere map wilt in: gaan.	volgende map installeren. Klik op Bladerer talleren en selecteer deze. Klik op Volgen	n als u wiseClie de om verder t	int ie		
Installatiemap] [Bladeren			
Vereiste ruimte: 0.0KB Beschikbare ruimte: 431.6GB					
de Bibliotheek op school ————	< Vorige Volgend	le > Anr	nuleren		



De nieuwe locatie is C:/bng

Na de installatie kun je eventueel de oude bestanden verwijderen via het java control panel. Zoek via zoekvenster van verkenner op *javaws -viewer*

De installatie is voltooid; er is een snelkoppeling op het bureaublad geplaatst



C:\bng\java_vm\bin\javaw.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure"

Bardcode- en letterfonds installeren

Na de installatie moet er éénmalig de barcode- en letterfonds geinstalleerd worden. Zie hiervoor de instructie Barcode en letterfonts installeren.

Het kan voorkomen door instellingen van systeembeheer er niet automatische een snelkoppeling is geplaatst. De snelkoppeling dient dan handmatig aangemaakt te worden. Zie onderaan het document hoe dit moet.

Start de wiseClient dBos; de eerste keer zullen de bestanden worden gedownload



Login accounts in voeren.

De accounts zijn bekend bij school, zo niet vraag ze dan op bij de schoolwise Helpdesk of Leesconsulent

Als Wise is gestart komt onderstaand scherm in beeld

Ranmelden		×
Toegangscode 🔻	🔤 🗆 Toon tekst	
	<u>O</u> K Quit	

Balie Typ in het eerste vak de inlognaam [****] (is vest.nr. van de school. In het 2e veld het wachtwoord)

Ja

Er kom	nt een melding of je het wachtwoord wilt op	oslaan
Bevestig	×	
2	Wilt u het ingevoerde wachtwoord opslaan?	
	Ia <u>N</u> ee	

Ga naar Vestigingsbeheer - Werkplekbeheer - Andere gebruiker

\underline{V} estigingsbeheer	
Werkplekbeheer	Werkdatum wijzigen
Kastenbeheer	Andere gebruiker
Kalender	ǿ Bonprinter tijdelijk uitschakelen
Ingave bezoekersaantal	<u>M</u> ededeling op bon
Vakantie uitleenperioden	Configuratie
Pincode personeel	Cache wissen
Magazijnaanvragen	Geprinte berichten
BalieScankaart	Communicatietest
Lesset	
Test XML-bonnen	
Marketi <u>ng</u>	
Portal Links	
Bestandsbeheer	

Aanmelden	×
Toegangscode ▼	
<u>O</u> K <u>Q</u> uit	

Docent Typ in het eerste vak de inlognaam (edub****), in het tweede veld het wachtwoord

Er komt een melding of je het wachtwoord wilt opslaan Ja

Bevestig	×
2	Wilt u het ingevoerde wachtwoord opslaan?
	Ia <u>N</u> ee

Ga naar Vestigingsbeheer - Werkplekbeheer - Andere gebruiker

Vestigingsbeheer				
Werkplekbeheer	Werkdatum wijzigen			
Kastenbeheer	Andere gebruiker			
Kalender	ǿ Bonprinter tijdelijk uitschakelen			
Ingave bezoekersaantal	<u>M</u> ededeling op bon			
Vakantie uitleenperioden	Configuratie			
Pincode personeel	Cache wissen			
Magazijnaanvragen	Geprinte berichten			
BalieScankaart	Communicatietest			

Dancocanikaan	
Lesset	T
Test XML-bonnen	
Marketi <u>n</u> g	→
Portal Links	
Bestandsbeheer	

Beheer Typ in het eerste vak de inlognaam (sys****), in het tweede veld het wachtwoord Er komt een melding of je het wachtwoord wilt opslaan Ja

Bevestig	×
2	Wilt u het ingevoerde wachtwoord opslaan?
	<u>I</u> a <u>N</u> ee

Er komt een melding in beeld:

Opmerki	ng X	
ĵ	Nieuwe toegangscode actief	
	<u>O</u> K	

Automatisch opstarten

SchoolWise kan zo worden ingesteld dat het programma automatische opstart in de **Balie**-omgeving In de Balie-omgeving kan alleen worden uitgeleen en ingenomen.

Ga naar Vestigingsbeheer - Werkplekbeheer - Configuratie

Vestigingsbeheer	
Werkplekbeheer	Werkdatum wijzigen
Kastenbeheer	Andere gebruiker
Kalender	🍻 Bonprinter tijdelijk uitschakelen
Ingave bezoekersaantal	<u>M</u> ededeling op bon
Vakantie uitleenperioden	Configuratie
Pincode personeel	Cache wissen
Magazijnaanvragen	Geprinte berichten
BalieScankaart	Communicatietest
Lesset	
Test XML-bonnen	
Marketi <u>ng</u>	
Portal Links	
Bestandsbeheer	

Je komt in onderstaan scherm; klik op Nieuwe toegangscode opgeven

Configuratie					
Geluidsinstellingen	Log & Debug	Bevoegdheden	Bieb Zelfbediening	schoolWise Zelfbe	ediening
Poorteigens	chappen	Balieprof	ielen S	essiegegevens	Randapparaten
ID	2282				
PoortID	DESKTOP-PKBOP	^y J6			
Omschrijving	Nieuwe poort W	ïse Client			
Beheerpoort	9876				
Kasnummer					
Debuglevel	LEVEL_INFO	-			
Toegangscode		Niet	iwe toegangscode op	ogeven	
Reset	Opslaar	1			
User Domain	DESKTOP-PKBOP	²]6			
Computername	DESKTOP-PKBOP	'J6			
Computerbandle					
Username	westr				
Identificatiemethode	CLIENT				

Vul hier het vestnr. van de school in [****] b.v. 6571

ſ	Automatis	ische toegangscode instellen	×
	î	Voer (nieuwe) automatische toegangscode in of laat leeg om 6571	huidige te wissen
		OK Cancel	

De volgende keren dat je de cliënt start zal het sneller gaan

MiseClient Biblionet Drenthe	-	×
bicat 2 uu	2	
Launching		
99% complete		

Snelkoppeling aanmaken voor bureaublad

Aanmaken snelkoppeling

Het kan voorkomen dat systemen het niet toelaten dat er automatisch een snelkoppeling wordt aangemaakt. In da Doel is: C:\BNG\java_vm\bin\javaw.exe -jar C:\bng\secure\getdown.jar secure

Nadat de snelkoppeling is aangemaakt pas dan nog het volgende aan via de eigenschappen van de snelkoppeling:

- Beginnen in: C:\bng (dus verwijder \jav_vm\bin)
- Geef de snelkoppeling het juiste icoon. Ga naar de map BNG > map icons. Kies het icoon.

Zie afbeelding 'Eigenschappen snelkoppeling' hieronder.

Algemeen Snelkoppeling Compatibiliter Image: dbos best dbos best Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	Algemeen Snelkoppeling Compatibilite dbos best dbos best Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe jar "C:\bng\secure\getdown jar" "secure Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	Algemeen Snelkoppeling Compatibilite Algemeen dbos best dbos best Woeltype: Toepassing dbos best Woelmap: bin bin Woel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" Ideginnen in: C:\bng\java_vm\bin Ineltoets: Geen Invoren: Normaal venster
dbos best Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	dbos best Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	dbos best voeltype: Toepassing voelmap: bin voel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" voel: c:\bng\java_vm\bin ineltoets: Geen virtorern: Normaal venster
Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	Doeltype: Toepassing Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" leginnen in: C:\bng\java_vm\bin ineltoets: Geen litvoeren: Normaal venster
Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" Beginnen in: C:\bng <mark>\java_vm\bin</mark> Sneltoets: Geen	Doelmap: bin Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin Sneltoets: Geen	Noelmap: bin Noel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" leginnen in: C:\bng\java_vm\bin ineltoets: Geen litvoeren: Normaal venster
Doel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" Beginnen in: C:\bng <mark>\java_vm\bin</mark> Sneltoets: Geen	Doel: w.exe jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin	loel: w.exe -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure" leginnen in: C:\bng\java_vm\bin ineltoets: Geen
Beginnen in: C:\bng <mark>\java_vm\bin</mark> Sneltoets: Geen	Beginnen in: C:\bng\java_vm\bin	leginnen in: C:\bng <mark>\java_vm\bin</mark> ineltoets: Geen Jitvoeren: Normaal venster -
Sneltoets: Geen	Sneltoets: Geen	ineltoets: Geen
		litvoeren: Normaal venster
Jitvoeren: Normaal venster -	Jitvoeren: Normaal venster	
Opmerking:	Opmerking:	pmerking:
Bestandslocatie openen Ander pictogram Geavanceerd	Bestandslocatie openen Ander pictogram Geavanceerd	Bestandslocatie openen Ander pictogram Geavanceerd

t geval dient deze zelf aangemaakt te worden.